Escrito por Organización 1 Viernes, 27 de Enero de 2012 12:38 - Actualizado Viernes, 27 de Enero de 2012 13:52

Una de las grandes cualidades de rFactor es su flexibilidad a la hora ejecutarse. Esto significa que podemos copiar la carpeta rFactor varias veces, ponerle los nombres que queramos, y seguiran funcionando. Así que es posible tener varios rFactor operativos y solo instalarlo una vez en tu vida

Ovbiamente tu podras llamar a cada carpeta con cada copia de rFactor como quieras. yo usare los nombres que mejor me parecen como ejemplo.


Suponiendo que no tienes ningun rFactor instalado

- 1.- Instalamos rFactor(1GB) o rFactorLite(100MB) en una carpeta nueva a la que llamamos **r** Factor
 - 2.- Despues de instalar hacemos una copia de la carpeta **rFactor**.
 - 3.- La renombramos como **rFactor Original**.

Supeniendo que tienes el rFactor instalado y configurado con tus mods favoritas, compatibles

Escrito por Organización 1

Viernes, 27 de Enero de 2012 12:38 - Actualizado Viernes, 27 de Enero de 2012 13:52
y probadas.
1 Renombramos la carpeta raiz de nuestro rFactor favorito provisionalmente a rFactor-favo rito
2 Instalamos rFactor(1GB) o rFactorLite(100MB) en una carpeta nueva a la que llamamos r Factor .
3 Despues de instalar renombramos la carpeta rFactor como rFactor Original . Y rFactor-f avorito como rFactor .
En cualquiera de las dos suposiciones anteriores seguimos con estos pasos
4 Seleccionamos rFactor Original y hacemos una copia de la carpeta.
5 Renombramos la carpeta Copia de rFactor Original a rFactor Configurado
6 Configuramos volante, perfil del piloto y todo lo queramos no tener que volver ha configurar nunca más en nuestro rFactor Configurado. Si tienes un perfil de piloto puedes copiar la carpeta con tu nombre de piloto que encontraras en rFactorUserData a rFactor ConfiguradoUserData



Escrito por Organización 1 Viernes, 27 de Enero de 2012 12:38 - Actualizado Viernes, 27 de Enero de 2012 13:52

Si quieres compartir circuitos entre diferenctes copias de rFactor, edita el archivo Config.ini, busca la linea TracksDir=GAMEDATALOCATIONS y pon la ruta completa donde tienes los circuitos.

Si por ejemplo queremos que rFactor Configurado tenga los circuitos de rFactor (Principal) editamos **rFactor Configurado/Config.ini** y cambiamos **TracksDir=GAMEDATALOCATIONS** por

TracksDir=D:rFactorGAMEDATALOCATIONS []

rFactor